



YI'S SOLUTIONS

自动驾驶配置文件

自定义自动驾驶配置文件时，应学习设置对照以解决配置文件的问题。

摘要

章节 1 自动驾驶配置文件

目录

章节 1	自动驾驶配置文件	第 1 页
A.	了解已有配置文件	第 1 页
1.	查看	第 1 页
2.	自定义修改	第 1 页
B.	自动驾驶配置文件对照	第 1 页
1.	查看自动驾驶配置文件	第 1 页
2.	配置文件详细对照	第 31 页

章节 1 自动驾驶配置文件

A. 了解已有配置文件

1. 查看

打开目录: {所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2, 例如查看: 1.zh-CN.json, 2.zh-TW.json, 3.zh-CN.zh-TW.json, 5.zh-CN.zh-TW.ja-JP.Ko-KR.json, All.json

2. 自定义修改

使用封装脚本更新功能, 完成更新后会覆盖旧的自动驾驶配置文件, 建议您复制后操作。

打开目录: {压缩包}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11, 选择复制 24H2, 复制后将目录重命名为 24H2_Beta 或自行重命名为其它名称。

B. 自动驾驶配置文件对照

1. 查看自动驾驶配置文件

打开: {压缩包}:\YiSolutions_Encapsulation_Autopilot\Microsoft Windows 11\24H2\1.zh-CN.Additional.Edition.json, 配置文件内容:

```
{  
  "Config": {  
    "Author": "Yi",  
    "Url": "https://fengyi.tel",  
    "Version": "1.0.2.1"  
  },  
  "Deploy": {  
    "Prerequisite": {  
      "IsAutoSelect": [  
        "Prerequisite_Extract_Language_Add"  
      ],  
      "ExtractLanguage": {  
        "Adv": {  
          "IsEjectISO": true  
        },  
        "Add": {  
          "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",  
          "Name": "Autopilot"  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

```
"CleanDuplicate": false,  
  
"NoExtractEnglish": true,  
  
"Missing":{  
  
    "IsMissing": false,  
  
    "OnlySelectRegion": true  
  
},  
  
"SaveTo":{  
  
    "Schome": "Custom",  
  
    "Custom": {  
  
        "Path": "{Image_source}_Custom"  
  
    },  
  
    "Multi": {  
  
        "Path": "{MainMasterFolder}\\"{ImageType}\\"_Custom",  
  
        "Name": "1_11_zh-CN"  
  
    }  
  
},  
  
"Scope": [  
  
    "Install;wim;Install;wim;",  
  
    "Install;wim;WinRE;wim;",  
  
    "Boot;wim;Boot;wim;"  
  
],  
  
"Region": [  
  
    "zh-CN"  
  
],  
  
"RegionAssoc": []  
  
},  
  
"Del": {  
  
    "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",  
  
    "CleanDuplicate": false,  
  
    "NoExtractEnglish": true,  
  
    "SaveTo": {  
  
        "Schome": "Custom",  
  
    }  
  
}
```

```
"Custom": {  
    "Path": "{Image_source}_Custom"  
},  
  
"Multi": {  
    "Name": "1_11_zh-CN"  
}  
},  
  
"Scope": [  
    "Install;wim;Install;wim;",  
    "Install;wim;WinRE;wim;",  
    "Boot;wim;Boot;wim;"  
],  
  
"Region": [  
    "en-US"  
]  
},  
  
"ImageSource": {  
    "Tasks": {  
        "IsAutoSelect": [  
            "Convert"  
        ],  
        "Solutions": {  
            "SaveTo": {  
                "FolderName": "",  
                "Path": "ISO"  
            },  
            "Account": {  
                "Schome": "Designated",  
                "Custom": {},  
                "Designated": {  
                    "Custom": {}  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
"UserName": "Administrator",

"SyncMainFolder": false,

"AutoLogin": true

},

{

"Schome": {

"Engine": {

"Enable": true,

"Version": "Multilingual",

"OptAdv": {

"AutoFix": true

},

"FirstExperience": {

"Prerequisite": {

"FirstExpSyncMark": true,

"FirstExpUpdate": false,

"FirstExpDefender": false,

"NetworkLocationWizard": true,

"FirstExpSyncLabel": false,

"IsMulti": {

"PreAppxCleanup": true,

"LanguageComponents": true,

"PreventCleaningUnusedLP": true

},

"DesktopMenu": {

"Enable": false,

"Right": false

},

"Time": {

"Enable": false,

"UTF8": false,

"Region": "zh-CN"
}
}
}
}
}
```

```
        },  
  
        "Restart": true  
  
    },  
  
    "Finish": {  
  
        "FirstExpFinishPopup": false,  
  
        "FirstExpFinishOnDemand": false,  
  
        "ResetExecutionPolicy": true,  
  
        "ClearFull": true,  
  
        "OnlyClearEngine": true,  
  
        "Restart": false  
  
    }  
  
},  
  
"Unattend": {  
  
    "Enable": true,  
  
    "Version": "11",  
  
    "Command": {  
  
        "WindowsSetup": [  
  
            "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",  
  
            "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"  
  
        ],  
  
        "WindowsPE": []  
  
    },  
  
    "IsMulti": "Auto",  
  
    "InstallMethod": "Auto",  
  
    "Schome": {  
  
        "Version": "Auto",  
  
        "Semi": {},  
  
        "UEFI": {  
  
            "ImageIndex": "1"  
  
        },  
  
        "Legacy": {  
  
        }  
  
    }  
  
}
```

```
"ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"

}

},

"AddTo": {

    "ISOAutounattend": true,

    "ISOSourcesUnattend": true,

    "ISOPantherUnattendOEM": true,

    "ISOPantherUnattendOS": true

},

"InstallInterface": {

    "OOBEProductKey": false,

    "OOBEOSImage": false,

    "OOBEEula": true

},

"Server": {

    "ServerManager": false,

    "InternetExplorer": {

        "Administrator": false,

        "User": false

    }

},

"Time": {

    "Enable": false,

    "Region": "zh-CN"

},

"Collection": {

    "Enable": true,

    "OptAdv": {

        "GenerateReport": true

    }

},

"Language": {
```

```
"IsMulti": "Auto",

"Multi": [
    "en-US",
    "zh-CN"
],


"Single": "zh-CN"

},

"Architecture": "Auto",

"Office": {

    "IsDeploy": false,

    "Version": "",

    "Language": [
        "Auto"
    ],
    "DeployTo": "PublicDesktop"
},

"Custom": {

    "IsDeploy": false,
    "DeployTo": "SystemDisk",
    "Version": "Template"
},

"Software": {

    "IsDeploy": false,
    "App": []
},

"Fonts": {

    "IsDeploy": false,
    "Package": []
}

}

},

}

},
```

```
"AdditionalEdition": [  
    {  
        "Group": "Install;Install;",  
        "Uid": "Install;wim;Install;wim;",  
        "Exclude": [  
            "Core",  
            "CoreN",  
            "Professional",  
            "ProfessionalN",  
            "EnterpriseS",  
            "EnterpriseSN"  
        ],  
        "NoSelMatch": false,  
        "Rebuild": true,  
        "Compression": "Max",  
        "CustomReplace": "Windows 10",  
        "Schome": "Custom",  
        "Import": {  
            "Guid": "d33b848d-ef73-470b-ba0e-8b7f21536cccd",  
            "Schome": "Auto"  
        },  
        "Custom": {  
            "Schome": "Default",  
            "Default": [  
                { "GUID": "858d57d9-c327-4fa1-9dba-06177c4a8df9", "Name": "Windows 10 Home", "Requiredversion": "Core",  
                "NewEditionId": "Core", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },  
                { "GUID": "d3ee6165-6e82-4cca-92a3-3616e67f31dd", "Name": "Windows 10 Home N", "Requiredversion": "CoreN",  
                "NewEditionId": "CoreN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },  
                { "GUID": "297c0899-24f1-4ea6-8f71-1688f34d3548", "Name": "Windows 10 Home Single Language", "Requiredversion": "Core",  
                "NewEditionId": "CoreSingleLanguage", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },  
                { "GUID": "b4785146-45d2-4503-be26-781d17ec4d7b", "Name": "Windows 10 Education", "Requiredversion": "Professional",  
                "NewEditionId": "Education", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } }  
            ]  
        }  
    }  
]
```

```
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "7da6e1c1-01e8-4566-8a3d-a41c5b60f413", "Name": "Windows 10 Education N",           "Requiredversion":  
"ProfessionalN", "NewEditionId": "EducationN",      "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "5cab48b9-523a-4d51-b9e1-4904b25fc970", "Name": "Windows 10 Pro",           "Requiredversion": "Professional",  
"NewEditionId": "Professional",      "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "54961b58-95fa-4325-be7f-3bf396aef193", "Name": "Windows 10 Pro N",           "Requiredversion": "ProfessionalN",  
"NewEditionId": "ProfessionalN",      "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "6bc6318b-f147-4634-b6fb-3bd290ccb6f1", "Name": "Windows 10 Pro Education",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "ProfessionalEducation",  "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName":  
"Auto", "DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "75c26102-213c-42e6-bbef-befc7bdc1dbb", "Name": "Windows 10 Pro Education N",           "Requiredversion":  
"ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalEducationN",  "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName":  
"Auto", "DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "1f8f95a3-7d99-4916-9a9f-dbf5597fcbbe", "Name": "Windows 10 Pro for Workstations",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstation",  "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName":  
"Auto", "DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "48a5eb6c-870d-48b4-8d70-319d180a3bee", "Name": "Windows 10 Pro N for Workstations",           "Requiredversion":  
"ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstationN",  "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName":  
"Auto", "DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "cb46f0d8-364d-4890-80b7-f4d2808dd7d9", "Name": "Windows 10 Enterprise",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "Enterprise",      "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "2559778e-1ec4-4979-b696-040d709fae1f", "Name": "Windows 10 Enterprise multi-session / Virtual Desktops",           "Requiredversion":  
"Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ServerRdsh",      "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "74b1544e-7738-4e04-8efa-15312baaa933", "Name": "Windows 10 Enterprise N",           "Requiredversion":  
"ProfessionalN", "NewEditionId": "EnterpriseN",      "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "f4903e31-40fc-4bd1-b79b-0930a4720383", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "IoTEnterprise",      "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "858f7630-7d19-460f-9a1c-c9869a5ec1da", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "IoTEnterpriseK",      "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "b0c28aef-5136-4bcf-bad8-bbdebae31db5", "Name": "Windows 10 Enterprise LTSC",           "Requiredversion":  
"EnterpriseS", "NewEditionId": "EnterpriseS",      "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
    { "GUID": "105ae0a1-dfdf-46c0-bb4b-cb502cc3012e", "Name": "Windows 10 Enterprise N LTSC",           "Requiredversion":  
"EnterpriseSN", "NewEditionId": "EnterpriseSN",      "Productkey": "", "Detailed":{ "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }}
```

```
{ "GUID": "c3ed31bf-5d00-417f-951c-217ca8e36ddc", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseS", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } }, { "GUID": "aea1a92b-079a-4998-9560-eb4ca6cdbe55", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription LTSC", "Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseSK", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } } ] } ], "Convert": { "IsBackup": true, "Schome": "SplitWim", "Config": { "SplitWim": { "Compression": "Max", "Rebuild": false, "Split": { "Enabled": true, "Size": "4096" } }, "WimToEsd": { "Compression": "Max", "Rebuild": false }, "EsdToWim": { "Compression": "Fast", "Split": { "Enabled": true, "Size": "4096" } }, "MergedSWM": { 
```

```
"Compression": "Fast"

}

}

},

"ISO": {

    "Association": [

        "ISO.Multilingual",

        "ISO.Multilingual.With.Office.2024",

        "ISO.Multilingual.With.Office.365",

        "ISO.Yi.Suite",

        "ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",

        "ISO.Yi.Suite.With.Office.365

    ]

}

}

),

"Mount": {

    "IsAutoSelect": [

        "Install;wim;Install;wim;",

        "Install;wim;WinRE;wim;",

        "Boot;wim;Boot;wim;"

    ],

    "Tasks": [

        {

            "Group": "Install;Install;",

            "Uid": "Install;wim;Install;wim;",

            "IsAutoSelect": [

                "Image_source_selection",

                "Language_Add_UI",

                "LXPs_Region_Add",

                "InBox_Apps_Add_UI",

                "Cumulative_updates_Add_UI"

            ]

        }

    ]

}
```

```
"Drive_Add_UI",
"Feature_More_UI"
],
"IsAutoSelectIndex": [
"Auto"
],
"Tasks": {
"Solutions": {
"SaveTo": {
"FolderName": "",
"Path": "ISO"
},
"Account": {
"Schome": "Designated",
"Custom": {},
"Designated": {
"UserName": "Administrator",
"SyncMainFolder": false,
"AutoLogin": true
}
},
"Schome": {
"Engine": {
"Enable": true,
"Version": "Multilingual",
"OptAdv": {
"AutoFix": true
},
"FirstExperience": {
"Prerequisite": {
"FirstExpSyncMark": true,
"FirstExpUpdate": false,

```

```
"FirstExpDefender": false,  
  
"NetworkLocationWizard": true,  
  
"FirstExpSyncLabel": false,  
  
"IsMulti": {  
  
    "PreAppxCleanup": true,  
  
    "LanguageComponents": true,  
  
    "PreventCleaningUnusedLP": true  
  
},  
  
"DesktopMenu": {  
  
    "Enable": false,  
  
    "Right": false  
  
},  
  
"Time": {  
  
    "Enable": false,  
  
    "UTF8": false,  
  
    "Region": "zh-CN"  
  
},  
  
"Restart": true  
  
},  
  
"Finish": {  
  
    "FirstExpFinishPopup": false,  
  
    "FirstExpFinishOnDemand": false,  
  
    "ResetExecutionPolicy": true,  
  
    "ClearFull": true,  
  
    "OnlyClearEngine": true,  
  
    "Restart": false  
  
}  
  
},  
  
"Unattend": {  
  
    "Enable": true,  
  
    "Version": "11",
```

```
"Command": {  
    "WindowsSetup": [  
        "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",  
        "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"  
    ],  
    "WindowsPE": []  
},  
    "IsMulti": "Auto",  
    "InstallMethod": "Auto",  
    "Schome": {  
        "Version": "Auto",  
        "Semi": {},  
        "UEFI": {  
            "ImageIndex": "1"  
        },  
        "Legacy": {  
            "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"  
        }  
    },  
    "AddTo": {  
        "ISOAutounattend": true,  
        "ISOSourcesUnattend": true,  
        "ISOPantherUnattendOEM": true,  
        "ISOPantherUnattendOS": true  
    },  
    "InstallInterface": {  
        "OOBEPublicKey": false,  
        "OOBEOSImage": false,  
        "OOBEEula": true  
    },  
    "Server": {  
        "ServerManager": false,  
        "FileCopy": {}  
    }  
}
```

```
"InternetExplorer": {  
    "Administrator": false,  
    "User": false  
},  
  
"Time": {  
    "Enable": false,  
    "Region": "zh-CN"  
}  
  
},  
  
"Collection": {  
    "Enable": true,  
    "OptAdv": {  
        "GenerateReport": true  
    },  
  
    "Language": {  
        "IsMulti": "Auto",  
        "Multi": [  
            "en-US",  
            "zh-CN"  
        ],  
        "Single": "zh-CN"  
    },  
  
    "Architecture": "Auto",  
    "Office": {  
        "IsDeploy": true,  
        "Version": "365",  
        "Language": [  
            "Auto"  
        ],  
        "DeployTo": "PublicDesktop"  
    },  
},
```

```
"Custom": {  
    "IsDeploy": false,  
    "DeployTo": "SystemDisk",  
    "Version": "Template"  
},  
  
"Software": {  
    "IsDeploy": false,  
    "App": []  
},  
  
"Fonts": {  
    "IsDeploy": false,  
    "Package": []  
}  
}  
  
}  
  
},  
  
"Language": {  
    "Add": {  
        "Source": "{Image_source}_Custom\{Master\}\{Image\}\Language\Add",  
        "Adv": {  
            "PreRuleOrder": true,  
            "WildcardList": true,  
            "NoCheckFileType": false,  
            "AutoSuggestions": true,  
            "SetupFixMissing": false,  
            "LangSyncToSources": false,  
            "LangIniRebuild": false  
        }  
    },  
    "Del": {  
        "Source": "{Image_source}_Custom\{Master\}\{Image\}\Language\Del",  
        "Adv": {  
            "PreRuleOrder": true,  
            "WildcardList": true,  
            "NoCheckFileType": false,  
            "AutoSuggestions": true,  
            "SetupFixMissing": false,  
            "LangSyncToSources": false,  
            "LangIniRebuild": false  
        }  
    }  
}
```

```
"DescendingRuleLang": true,  
"NoCheckFileType": false,  
"AutoSuggestions": true,  
"BootSyncToISO": false,  
"LangIniRebuild": false  
}  
,  
"Change": "zh-CN",  
"Cleanup": [  
    "en-US"  
]  
,  
"InBoxApps": {  
    "Mark": {  
        "Schome": "Skip",  
        "Skip": {  
            "RemoveAll": {  
                "IsDel": true,  
                "IsExclude": true  
            }  
,  
            "Custom": {  
                "SkipenUS": true,  
                "RemoveAll": {  
                    "IsDel": true,  
                    "IsExclude": true  
                },  
                "Version": "26100",  
                "Region": [  
                    "zh-CN"  
                ]  
            }  
    }  
}
```

```
},  
  
"Add":{  
  
    "Schome": "Custom",  
  
    "Custom":{  
  
        "AutoSearch": true,  
  
        "DependencyPackage": true,  
  
        "OptimizeHardLink": true,  
  
        "Source": "auto",  
  
        "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",  
  
        "Apps": "auto"  
  
    },  
  
    "Assign":{}  
  
,  
  
"Update":{  
  
    "Sources": "Auto",  
  
    "Region": [  
  
        "zh-CN"  
  
    ],  
  
},  
  
"Remove":{  
  
    "Region": [  
  
        "zh-CN"  
  
    ],  
  
},  
  
"MatchRemove":{  
  
    "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",  
  
    "Apps": ""  
  
},  
  
},  
  
"CumulativeUpdate":{  
  
    "Add":{  
  
        "Schome": "Auto",  
  
    },  
  
}
```

```
"Custom": [  
    "{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Update\{ArchC}\Add",  
    "{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Update\Add",  
    "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Update\Add"  
,  
    "IsEvent": {  
        "CuringUpdate" {  
            "isAllow": true,  
            "ResetBase": true,  
            "Defer": false  
        },  
        "Superseded": {  
            "IsSuperseded": false,  
            "ExcludeRules": true  
        }  
    },  
    "Del": {  
        "Schome": "Auto",  
        "Custom": [  
            "{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Update\{ArchC}\Add",  
            "{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Update\Add",  
            "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Update\Add"  
,  
            "IsEvent": {  
                "CuringUpdate" {  
                    "isAllow": true,  
                    "ResetBase": true,  
                    "Defer": false  
                },  
                "Superseded": {  
                    "IsSuperseded": false,  
                    "ExcludeRules": true  
                }  
            }  
        ]  
    }  
}
```

```
"ExcludeRules": true

}

}

},

"Drive": {

"Add": {

"Schome": "Auto",

"Custom": [

"{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Drive\{ArchC}\Add",

"{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Drive\Add",

"\{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Drive\Add"

]

},


"Del": {

"Schome": "Auto",

"Custom": [

"\{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Drive\{ArchC}\Add",

"\{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Drive\Add",

"\{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Drive\Add"

]

}

},


"WindowsFeatures": {

"Enable": [

"NetFx3",

"TelnetClient"

],


"Disable": [

"TelnetClient"

]

},
```

```
"-ctions": {  
    "Before": [],  
    "After": []  
},  
  
"API": {  
    "Before": [],  
    "After": []  
},  
  
"More": {  
    "CuringUpdate": {  
        "isAllow": false,  
        "ResetBase": true,  
        "Defer": false  
    },  
    "Healthy": true,  
    "Report": {  
        "InboxApps": true,  
        "Components": true,  
        "Drive": true,  
        "ImageLangue": true  
    },  
    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Report"  
},  
  
"Expand": {  
    "Rebuild": true  
},  
  
"Eject": {  
    "Schome": "Save",  
    "ForectEject": true  
}  
}
```

```
{  
    "Group": "Install;WinRE;",  
    "Uid": "Install;wim;WinRE;wim;",  
    "IsAutoSelect": [  
        "Image_source_selection",  
        "Language_Add_UI",  
        "Cumulative_updates_Add_UI",  
        "Drive_Add_UI",  
        "Feature_More_UI"  
    ],  
    "IsAutoSelectIndex": [  
        "Auto"  
    ],  
    "Tasks": {  
        "Language": {  
            "Add": {  
                "Haveto": true,  
                "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",  
                "Adv": {  
                    "PreRuleOrder": true,  
                    "WildcardList": true,  
                    "NoCheckFileType": false,  
                    "AutoSuggestions": true,  
                    "SetupFixMissing": false,  
                    "LangSyncToSources": false,  
                    "LangIniRebuild": false  
                }  
            }  
        },  
        "Del": {  
            "Haveto": false,  
            "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",  
            "Adv": {  
                "PreRuleOrder": true,  
                "WildcardList": true,  
                "NoCheckFileType": false,  
                "AutoSuggestions": true,  
                "SetupFixMissing": false,  
                "LangSyncToSources": false,  
                "LangIniRebuild": false  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
"DescendingRuleLang": true,  
"NoCheckFileType": false,  
"AutoSuggestions": true,  
"BootSyncToISO": false,  
"LangIniRebuild": false  
}  
,  
"Change": "zh-CN",  
"Cleanup": [  
    "en-US"  
]  
,  
"CumulativeUpdate": {  
    "Add": {  
        "Schome": "Auto",  
        "Custom": [  
            "{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master\}\{Image}\Update\{ArchC\}\Add",  
            "{Mount_To_Route}\{Master\}\{Image}\Update\Add",  
            "{Image_source}_Custom\{Master\}\{Image}\Update\Add"  
        ],  
        "IsEvent": {  
            "CuringUpdate" {  
                "isAllow": true,  
                "ResetBase": true,  
                "Defer": true  
            },  
            "Superseded": {  
                "IsSuperseded": false,  
                "ExcludeRules": true  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
"Del": {  
  
    "Schome": "Auto",  
  
    "Custom": [  
  
        "{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Update\{ArchC}\Add",  
  
        "{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Update\Add",  
  
        "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Update\Add"  
  
    ],  
  
    "IsEvent": {  
  
        "CuringUpdate": {  
  
            "isAllow": true,  
  
            "ResetBase": true,  
  
            "Defer": true  
  
        },  
  
        "Superseded": {  
  
            "IsSuperseded": false,  
  
            "ExcludeRules": true  
  
        }  
  
    }  
  
},  
  
"Drive": {  
  
    "Add": {  
  
        "Schome": "Auto",  
  
        "Custom": [  
  
            "{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Drive\{ArchC}\Add",  
  
            "{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Drive\Add",  
  
            "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Drive\Add"  
  
        ]  
  
    },  
  
    "Del": {  
  
        "Schome": "Auto",  
  
        "Custom": [  
  
    ]  
  
}
```

```
    "{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Drive\{ArchC}\Add",  
  
    "{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Drive\Add",  
  
    "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Drive\Add"  
  
]  
  
},  
  
"More": {  
  
    "CuringUpdate": {  
  
        "isAllow": false,  
  
        "ResetBase": true,  
  
        "Defer": true  
  
    },  
  
    "Superseded": {  
  
        "IsSuperseded": false,  
  
        "ExcludeRules": true  
  
    },  
  
    "Healthy": false,  
  
    "Report": {  
  
        "InboxApps": false,  
  
        "Components": true,  
  
        "Drive": true,  
  
        "ImageLangue": true  
  
    },  
  
    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Report"  
  
},  
  
    "Expand": {  
  
        "Rebuild": true,  
  
        "Rules": {  
  
            "isUpdate": true,  
  
            "UpdateToAll": true  
  
        }  
  
    },  
  
},
```

```
"Eject": {  
    "Schome": "Save",  
    "ForectEject": true  
}  
}  
  
,  
  
{  
    "Group": "Boot;Boot;",  
    "Uid": "Boot;wim;Boot;wim;",  
    "IsAutoSelect": [  
        "Image_source_selection",  
        "Language_Add_UI",  
        "Cumulative_updates_Add_UI",  
        "Drive_Add_UI",  
        "Functions_Rear_UI",  
        "Feature_More_UI"  
    ],  
    "IsAutoSelectIndex": [  
        "2"  
    ],  
    "Tasks": {  
        "Language": {  
            "Add": {  
                "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add",  
                "Adv": {  
                    "PreRuleOrder": true,  
                    "WildcardList": true,  
                    "NoCheckFileType": false,  
                    "AutoSuggestions": true,  
                    "SetupFixMissing": false,  
                    "LangSyncToSources": false,  
                    "LangIniRebuild": false  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
    }

    },

    "Del": {

        "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del",

        "Adv": {

            "DescendingRuleLang": true,

            "NoCheckFileType": false,

            "AutoSuggestions": true,

            "BootSyncToISO": false,

            "LangIniRebuild": false

        }

    },

    "Change": "zh-CN",

    "Cleanup": [

        "en-US"

    ],

    "CumulativeUpdate": {

        "Add": {

            "Schome": "Auto",

            "Custom": [

                "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",

                "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",

                "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"

            ],

            "IsEvent": {

                "CuringUpdate" {

                    "isAllow": true,

                    "ResetBase": true,

                    "Defer": true

                }

            }

        }

    }

}
```

```
"IsSuperseded": false,  
  
    "ExcludeRules": true  
  
}  
  
}  
  
},  
  
"Del": {  
  
    "Schome": "Auto",  
  
    "Custom": [  
  
        "{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Update\{ArchC}\Add",  
  
        "{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Update\Add",  
  
        "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Update\Add"  
  
    ],  
  
    "IsEvent": {  
  
        "CuringUpdate": {  
  
            "isAllow": true,  
  
            "ResetBase": true,  
  
            "Defer": true  
  
        },  
  
        "Superseded": {  
  
            "IsSuperseded": false,  
  
            "ExcludeRules": true  
  
        }  
  
    }  
  
},  
  
},  
  
"Drive": {  
  
    "Add": {  
  
        "Schome": "Auto",  
  
        "Custom": [  
  
            "{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Drive\{ArchC}\Add",  
  
            "{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Drive\Add",  
  
            "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Drive\Add"  
  
        ]  
  
    }  
  
}
```

```
        ]  
  
    },  
  
    "Del": {  
  
        "Schome": "Auto",  
  
        "Custom": [  
  
            "{MainMasterFolder}\\"{ImageType}"\Custom\"{Master}"\{Image}\Drive\"{ArchC}"\Add",  
  
            "{Mount_To_Route}\\"{Master}"\{Image}\Drive\Add",  
  
            "{Image_source}_Custom\"{Master}"\{Image}\Drive\Add"  
  
        ]  
  
    },  
  
    "PSFunctions": {  
  
        "Before": [],  
  
        "After": [  
  
            "Other_Tasks TPM"  
  
        ]  
  
    },  
  
    "API": {  
  
        "Before": [],  
  
        "After": []  
  
    },  
  
    "More": {  
  
        "CuringUpdate": {  
  
            "isAllow": false,  
  
            "ResetBase": true,  
  
            "Defer": true  
  
        },  
  
        "Superseded": {  
  
            "IsSuperseded": false,  
  
            "ExcludeRules": true  
  
        },  
  
        "Healthy": false,  
  
    }  
}
```

```
"Report": {  
    "InboxApps": false,  
    "Components": true,  
    "Drive": true,  
    "ImageLangue": true  
},  
    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\{Master\}\{Image}\Report"  
},  
    "Expand": {  
        "Rebuild": true  
},  
    "Eject": {  
        "Schome": "Save",  
        "ForectEject": true  
}  
}  
}  
]  
},  
    "IsEvent": {  
        "Scheduled": {  
            "Schome": "Instantly",  
            "Instantly": {},  
            "Custom": {  
                "Sky": "0",  
                "Hour": "0",  
                "Minute": "1"  
            }  
},  
        "AfterCompletion": {  
            "IsCleanupTemp": true,  
            "Finish": "Pause"  
}
```

```
    }  
}  
}  
}
```

2. 配置文件详细对照

"Config": {	配置文件描述
"Author": "Yi",	创建者
"Url": "https://fengyi.tel",	作者网站
"Version": "1.0.2.0"	版本
},	
"Deploy": {	自定义部署
"Prerequisite": {	组: 先决条件
"IsAutoSelect": [自动选择
"Prerequisite_Extract_Language_Add"	自动选择: 先决条件提取语言, 添加
"Prerequisite_Extract_Language_Del"	自动选择: 先决条件提取语言, 删除 (未设置自动选择, 添加自动选择删除后, 必须在 "Prerequisite_Extract_Language_Add" 后添加, 号, 示例: "Prerequisite_Extract_Language_Add",
],	
"ExtractLanguage": {	提取语言
"Adv": {	
"IsEjectISO": true	提取完成后弹出已挂载的 ISO, 规则: 语言包、功能包, 可接受值: True = 允许, False = 不处理
},	
"Add": {	提取语言: 添加
"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",	选择 GUID, 封装脚本自定义规则路径: {所在盘符}:\\YiSolutions\\Encapsulation\\Modules\\1.0.0.*\\Functions\\Custom, 从文件里搜索: Solutions.Custom.Only.Language.psm1, Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1
"CleanDuplicate": false,	清理重复文件
"NoExtractEnglish": true,	安装时跳过 en-US 添加, 建议

"Missing": {	缺少项
"IsMissing": false,	允许提取安装程序缺少项
"OnlySelectRegion": true	仅提取已选语言
}	
"SaveTo": {	提取语言保存到
"Schome": "Custom",	方案：选择以下节点，可接受值： "Custom": {}、 "Multi": {}
"Custom": {	节点，自定义路径
"Path": "{Image_source}_Custom"	路径
},	
"Multi": {	节点，多级目录
"Path": "{MainMasterFolder}\{ImageType}_Custom",	路径
"Name": "1_11_zh-CN"	目录名称
}	
},	
"Scope": [选择提取适用范围
"Install;wim;Install;wim;",	
"Install;wim;WinRE;wim;",	
"Boot;wim;Boot;wim;"	
],	
"Region": [自动选择区域，添加其它请参考： 3.zh-CN.zh-TW.json
"zh-CN"	简体中文 - 中国
],	
"RegionAssoc": []	区域关联：添加 zh-TW 时需要关联 zh-HK
},	
"Del": {	提取语言：删除
"Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5",	选择 GUID，封装脚本自定义规则路径： {所在盘符}:\YiSolutions_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom ，从文件里搜索： Solutions.Custom.Only.Language.psm1 、 Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1 、 Solutions.Custom.Extension.psm1

"CleanDuplicate": false,	清理重复文件
"NoExtractEnglish": true,	安装时跳过 en-US 添加, 建议
"SaveTo": {	提取语言保存到
"Schome": "Custom",	选择以下节点, 可接受值: "Custom": {}, "Multi": {}
"Custom": {	节点, 自定义路径
"Path": "{Image_source}_Custom"	路径
},	
"Multi": {	节点, 多级目录
"Name": "1_11_zh-CN"	路径
},	
"Scope": [选择提取适用范围
"Install;wim;Install;wim;",	
"Install;wim;WinRE;wim;",	
"Boot;wim;Boot;wim;"	
],	
"Region": [自动选择区域, 添加其它请参考: 3.zh-CN.zh-TW.json
"en-US"	英语 - 美国
]	
},	
"ImageSource": {	处理映像来源
"Tasks": {	自动驾驶任务
"IsAutoSelect": [自动选择
"Convert"	自动选择: 转换映像
],	
"Solutions": {	解决方案

"SaveTo": {	生成解决方案保存到
"FolderName": "",	自定义主目录名称，默认为空时自动获取初始目录名或自定义主目录名称
"Path": "ISO"	ISO = 保存到映像来源, Mounted = 保存到已挂载项, 可接受值: ISO、 Mounted
}	
"Account": {	开箱体验时初始用户
"Schome": "Designated",	选择以下节点, 可用设置: "Custom": {}、 "Designated": {}
"Custom": {},	自定义创建用户
"Designated": {	指定用户
"UserName": "Administrator",	自定义用户名
"SyncMainFolder": false,	将目录名设置为主用户名
"AutoLogin": true	自动登录
}	
},	
"Schome": {	方案: 部署引擎、 应预答、 合集
"Engine": {	方案: 部署引擎
"Enable": true,	允许添加部署引擎
"Version": "Multilingual",	选择部署引擎版本
"OptAdv": {	可选功能
"AutoFix": true	未选择必备项时自动修复
}	
"FirstExperience": {	首次体验, 完成先决条件后
"Prerequisite": {	首次体验, 先决条件
"FirstExpSyncMark": true,	允许全盘搜索并同步部署标记
"FirstExpUpdate": false,	允许自动更新
"FirstExpDefender": false,	添加主目录到 Defend 排除目录
"NetworkLocationWizard": true,	网络位置向导
"FirstExpSyncLabel": false,	系统盘卷标: 主目录名相同

```
"IsMulti": {  
    "遇到多语言时:  
  
    "PreAppxCleanup": true,      阻止 Appx 清理维护任务  
  
    "LanguageComponents": true,   阻止清理未使用的按需功能语言包  
  
    "PreventCleaningUnusedLP": true  阻止清理未使用的语言包  
  
},  
  
"DesktopMenu": {  
    "个性化菜单  
  
    "Enable": false,            允许添加个性化“上下文菜单”  
  
    "Right": false             按住 Shift 键后点击右键  
  
},  
  
"Time": {  
    "时间区域  
  
    "Enable": false,            允许更改系统区域设置  
  
    "UTF8": false,              Beta 版：使用 Unicode UTF-8 提供全球语言支持  
  
    "Region": "zh-CN"          指定时间区域标记  
  
},  
  
"Restart": true           重新启动计算机  
  
},  
  
"Finish": {  
    "首次体验，完成后  
  
    "FirstExpFinishPopup": false,  弹出部署引擎主界面  
  
    "FirstExpFinishOnDemand": false, 允许首次预体验，按计划  
  
    "ResetExecutionPolicy": true,   恢复 Powershell 执行策略：受限  
  
    "ClearFull": true,             删 除整个解决方案  
  
    "OnlyClearEngine": true,       删 除部署引擎，保留其它  
  
    "Restart": false              重新启动计算机  
  
}  
},  
  
"Unattend": {  
    方案：应预答
```

```
"Enable": true,          允许添加应预答

"Version": "11",         应预答版本, 可接受值: 10, 10.Only.arm64, 10.Only.x64, 10.Only.x86, 11, 11.Only.arm64,
11.Only.x64

"Command": {             首次部署时运行的命令

    "WindowsSetup": [      Windows 安装

        "a94cc882-a451-494d-8d94-523e06470f68",     选择: Powershell 执行策略: 不设任何的限制

        "f6ba749e-3a36-4a2e-bc28-674073cb973b"       允许运行部署引擎脚本

    ],
    "WindowsPE": []         Windows PE, 可选添加: 9709d822-2ffc-45a9-86c4-0cf48a66f499 = 安装时绕过 TPM 检查)

},
    "IsMulti": "Auto",      多语言

    "InstallMethod": "Auto", 安装方式, 可接受值: Auto = 自动识别映像来源类型、Business = 商业版、Consumer = 消
费者版本

    "Schome": {             选择 Autounattend.xml 解决方案

        "Version": "Auto",   选择以下节点, 可接受值: Auto = 自动选择, Semi = 半自动对所有安装方式有效, UEFI =
UEFI 自动安装, 需要指定索引号, Legacy = Legacy 自动安装, 需要指定序列号

        "Semi": {},          半自动对所有安装方式有效

        "UEFI": {            UEFI 自动安装, 需要指定索引号

            "ImageIndex": "1"  指定索引号

        },
        "Legacy": {           Legacy 自动安装, 需要指定序列号

            "ProductKey": "TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"  Legacy 自动安装, 需要指定序列号

        }
    },
    "AddTo": {               添加应预答到

        "ISOAutounattend": true,   [ISO]:\Autounattend.xml

        "ISOSourcesUnattend": true, [ISO]:\sources\Unattend.xml

        "ISOPantherUnattendOEM": true, [ISO]:\sources\$OEM$\$\$Panther\unattend.xml

        "ISOPantherUnattendOS": true, [挂载到]:\Windows\Panther\unattend.xml
    }
}
```

```
},  
  
    "InstallInterface": {  
        "OOBEProductKey": false,          安装界面  
        "OOBEOSImage": false,            隐藏 产品密钥  
        "OOBEEula": true,               隐藏 选择要安装的操作系统  
    },  
  
    "Server": {  
        "ServerManager": false,          服务器  
        "InternetExplorer": {  
            "Administrator": false,       登录时不自动启动服务器管理器  
            "User": false,                Internet Explorer 增强的安全配置  
        },  
        "User": false,                  关闭 “管理员”  
    },  
  
    "Time": {  
        "Enable": false,                时间区域  
        "Region": "zh-CN",             允许更改时间区域  
    },  
  
    "Collection": {  
        "Enable": true,                 合集  
        "OptAdv": {  
            "GenerateReport": true,      允许添加合集  
        },  
        "Language": {  
            "IsMulti": "Auto",          可选功能  
            "Multi": [                  生成预部署报告  
                "en-US",  
                "选择多个语言区域  
            ]  
        }  
    },  
    "言": {  
        "IsMulti": "Auto",  
        "Multi": [  
            "en-US",  
            "选择多个语言区域  
        ]  
    }  
}
```

```
"zh-CN"

],
"Single": "zh-CN"          指定单语言

},
"Architecture": "Auto",    自动选择架构, 可接受值: Auto = 自动选择、指定: arm64、x64、x86

"Office": {
    "IsDeploy": false,      允许部署 Office 安装包, 建议您使用关联 ISO 功能创建

    "Version": "",          Office 版本

    "Language": [            语言包

        "Auto"              可接受值: Auto = 自动, 或自定义语言区域

    ],
    "DeployTo": "PublicDektop"  添加 Office 安装包到, 可接受值: PublicDektop = 公共桌面、MainDirectory = 主目录

},
"Custom": {                  部署自定义合集

    "IsDeploy": false,      允许添加自定义合集

    "DeployTo": "SystemDisk",  部署到, 可接受值: SystemDisk = 系统盘:\Package, Solution = 解决方案主目录下,
                                PublicDesktop = 公共桌面

    "Version": "Template"   选择合集

},
"Software": {                软件

    "IsDeploy": false,      允许添加部署软件

    "App": []               选择软件包名称

},
"Fonts": {                   字体

    "IsDeploy": false,      允许添加字体

    "Package": []           选择字体名称

}
}
```

```
}

},
"AdditionalEdition": [          附加版
{
  "Group": "Install;Install;",      群组
  "Uid": "Install;wim;Install;wim;", 唯一识别码
  "Exclude": [                      排除挂载请求项
    "Core",
    "CoreN",
    "Professional",
    "ProfessionalN",
    "EnterpriseS",
    "EnterpriseSN"
  ],
  "NoSelMatch": false,              不自动选择未匹配的
  "Rebuild": true,                 重建
  "Compression": "Max",           压缩类型
  "CustomReplace": "Windows 11",   自定义前缀名
  "Schome": "Custom",             方案自定义
  "Import": {                      导入封装脚本自带方案
    "Guid": "d33b848d-ef73-470b-ba0e-8b7f21536ccd",
    "Schome": "Auto"
  },
  "Custom": {                      自定义方案
    "Schome": "Default",           选择方案：默认
    "Default": [
      { "GUID": "858d57d9-c327-4fa1-9dba-06177c4a8df9", "Name": "Windows 10 Home", "Requiredversion": "Core",
        "NewEditionId": "Core", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } },
      { "GUID": "d3ee6165-6e82-4cca-92a3-3616e67f31dd", "Name": "Windows 10 Home N", "Requiredversion": "CoreN",
        "NewEditionId": "CoreN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } }
    ]
  }
}
```

```
"NewEditionId": "CoreN",           "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "297c0899-24f1-4ea6-8f71-1688f34d3548", "Name": "Windows 10 Home Single Language",           "Requiredversion":  
"Core",     "NewEditionId": "CoreSingleLanguage",   "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "b4785146-45d2-4503-be26-781d17ec4d7b", "Name": "Windows 10 Education",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "Education",    "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "7da6e1c1-01e8-4566-8a3d-a41c5b60f413", "Name": "Windows 10 Education N",           "Requiredversion":  
"ProfessionalN", "NewEditionId": "EducationN",    "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "5cab48b9-523a-4d51-b9e1-4904b25fc970", "Name": "Windows 10 Pro",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "Professional",   "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "54961b58-95fa-4325-be7f-3bf396aef193", "Name": "Windows 10 Pro N",           "Requiredversion":  
"ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalN",   "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "6bc6318b-f147-4634-b6fb-3bd290ccb6f1", "Name": "Windows 10 Pro Education",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "ProfessionalEducation", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "75c26102-213c-42e6-bbef-befc7bdc1dbb", "Name": "Windows 10 Pro Education N",           "Requiredversion":  
"ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalEducationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "1f8f95a3-7d99-4916-9a9f-dbf5597fcbbe", "Name": "Windows 10 Pro for Workstations",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstation", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "48a5eb6c-870d-48b4-8d70-319d180a3bee", "Name": "Windows 10 Pro N for Workstations",           "Requiredversion":  
"ProfessionalN", "NewEditionId": "ProfessionalWorkstationN", "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "cb46f0d8-364d-4890-80b7-f4d2808dd7d9", "Name": "Windows 10 Enterprise",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "Enterprise",    "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "2559778e-1ec4-4979-b696-040d709fae1f", "Name": "Windows 10 Enterprise multi-session / Virtual Desktops",  
"Requiredversion": "Professional", "NewEditionId": "ServerRdsh",    "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "74b1544e-7738-4e04-8efa-15312baaa933", "Name": "Windows 10 Enterprise N",           "Requiredversion":  
"ProfessionalN", "NewEditionId": "EnterpriseN",    "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "f4903e31-40fc-4bd1-b79b-0930a4720383", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "IoTEnterprise",   "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},  
  
      { "GUID": "858f7630-7d19-460f-9a1c-c9869a5ec1da", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription",           "Requiredversion":  
"Professional", "NewEditionId": "IoTEnterpriseK",   "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" }},
```

```
{ "GUID": "b0c28aef-5136-4bcf-bad8-bbdebae31db5", "Name": "Windows 10 Enterprise LTSC",           "Requiredversion":  
"EnterpriseS", "NewEditionId": "EnterpriseS",      "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" } },  
  
{ "GUID": "105ae0a1-dfdf-46c0-bb4b-cb502cc3012e", "Name": "Windows 10 Enterprise N LTSC",           "Requiredversion":  
"EnterpriseSN", "NewEditionId": "EnterpriseSN",      "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" } },  
  
{ "GUID": "c3ed31bf-5d00-417f-951c-217ca8e36ddc", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise LTSC",           "Requiredversion":  
"EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseS",      "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto", "DisplayName": "Auto",  
"DisplayDescription": "Auto" } },  
  
{ "GUID": "aea1a92b-079a-4998-9560-eb4ca6cdbe55", "Name": "Windows 10 IoT Enterprise Subscription LTSC",  
"Requiredversion": "EnterpriseS", "NewEditionId": "IoTEnterpriseSK",      "Productkey": "", "Detailed": { "ImageName": "Auto", "Description": "Auto",  
"DisplayName": "Auto", "DisplayDescription": "Auto" } }  
  
]  
  
}  
  
]  
  
,"Convert": {  
    "拆分、互转、合并":  
  
        "IsBackup": true,  
        "转换前创建备份":  
  
        "Schome": "SplitWim",  
        "方案, 可接受值: WIMtoESD = WIM 转换为 ESD, ESDtoWIM = ESD 转换为 WIM, MergedSWM  
        = 合并, SplitWim = 拆分":  
  
        "Config": {  
            "方案配置规则":  
  
                "SplitWim": {  
                    "拆分 Wim":  
  
                        "Compression": "Max",  
                        "压缩类型, 可接受值: Max = 最高, Fast = 快速, None = 不压缩":  
  
                        "Rebuild": false,  
                        "允许重建":  
  
                        "Split": {  
                            "拆分":  
  
                                "Enabled": true,  
                                "允许拆分":  
  
                                "Size": "4096"  
                                "自定义大小":  
  
                            }  
                        }  
                }  
        }  
    }  
},  
  
,"WimToEsd": {  
    "Compression": "Max",  
    "压缩类型, 可接受值: Max = 最高, Fast = 快速, None = 不压缩":  
  
    "Rebuild": false,  
    "允许重建":  
  
},
```

"EsdToWim": {

ESD 转换为 Wim

 "Compression": "Fast",

压缩类型，可接受值: **Max** = 最高, **Fast** = 快速, **None** = 不压缩

 "Split": {

拆分

 "Enabled": true,

允许拆分

 "Size": "4096"

自定义大小

 }

},

 "MergedSWM": {

 "Compression": "Fast"

压缩类型，可接受值: **Max** = 最高, **Fast** = 快速, **None** = 不压缩

 }

},

},

 "ISO": {

ISO

 "Association": [

关联 ISO 配置文件

 "ISO.Multilingual",

 "ISO.Multilingual.With.Office.2024",

 "ISO.Multilingual.With.Office.365",

 "ISO.Yi.Suite",

 "ISO.Yi.Suite.With.Office.2024",

 "ISO.Yi.Suite.With.Office.365"

]

 }

},

 "Mount": {

有新的挂载映像时

 "IsAutoSelect": [

自动选择

 "Install;wim;Install;wim;",

 "Install;wim;WinRE;wim;",

 "Boot;wim;Boot;wim;"

"Tasks": [

任务, 仅讲解 `Install;wim;Install;wim;`, 所有完整配置可适用于所有群组, 根据不同的群组来精简配置

{

 "Group": "Install;Install;",

群组, 可接受值: `Install;Install;`、`Install;WinRE;`、`Boot;Boot;`

 "Uid": "Install;wim;Install;wim;",

唯一识别码, 可接受值: `Install;wim;Install;wim;`、`Install;wim;WinRE;wim;`、`Boot;wim;Boot;wim;`

 "IsAutoSelect": [

自动选择

 "Image_source_selection",

自动选择: 自动选择映像源

 "Language_Add_UI",

自动选择: 语言: 添加

 "LXPs_Region_Add",

自动选择: 本地语言体验包 (LXPs) : 添加

 "InBox_Apps_Add_UI",

自动选择: InBox Apps: 添加

 "Cumulative_updates_Add_UI",

自动选择: 累积更新: 添加

 "Drive_Add_UI",

自动选择: 驱动: 添加

 "Feature_More_UI"

自动选择: 更多

],

 "IsAutoSelectIndex": [

自动选择索引号, 可接受值: `Auto` = 自动选择所有索引号, 自定义设置: `2` = 只选择索引号
2, `"5", "6"` = 选择多个索引号, 选择索引号 5 和 6。

 "Auto"

= Auto = 自动选择所有索引号

],

 "Tasks": {

任务

 "Solutions": {},

请参阅相同对照

 "Language": {

语言包

 "Add": {

语言包: 添加

 "Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Add", 添加来源

 "Adv": {

可选功能

 "PreRuleOrder": true,

按预规则顺序安装语言包

 "WildcardList": true,

安装语言包时, 从已安装列表里通配

 "NoCheckFileType": false,

不再检查目录里是否存在文件

"AutoSuggestions": true,	有事件时自动选择建议项
"SetupFixMissing": false,	自动修复安装程序缺少项
"LangSyncToSources": false,	同步语言包到安装程序
"LangIniRebuild": false	重建 Lang.ini
}	
,	
"Del": {	语言包：删除
	"Source": "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Language\\Del", 删除来源
"Adv": {	可选功能
	"DescendingRuleLang": true,
	按相反的顺序删除语言包
	"NoCheckFileType": false,
	不再检查目录里是否存在文件
	"AutoSuggestions": true,
	有事件时自动选择建议项
	"BootSyncToISO": false,
	同步语言包到 ISO
	"LangIniRebuild": false
	重建 Lang.ini
}	
,	
"Change": "zh-CN",	更改脱机映像默认语言
"Cleanup": [清理语言包
	"en-US"
]	
,	
"InBoxApps": {	InBox Apps
"Mark": {	InBox Apps：标记
	"Schome": "Skip",
	方案：选择以下节点，可接受值： <code>Skip</code> = 跳过， <code>Custom</code> = 自定义
	"Skip": {
	方案节点：跳过
	"RemoveAll": {
	强行删除已安装的所有预应用程序 (InBox Apps)
	"IsDel": true,
	允许强行删除已安装的所有预应用程序 (InBox Apps)

```
"IsExclude": true          按规则排除  
}  
},  
  
"Custom":{                方案节点：自定义  
  
    "SkipenUS": true,      安装时跳过 en-US 添加，建议  
  
    "RemoveAll": {          强行删除已安装的所有预应用程序 (InBox Apps)  
  
        "IsDel": true,       允许强行删除已安装的所有预应用程序 (InBox Apps)  
  
        "IsExclude": true   按规则排除  
    },  
  
    "Version": "26100",     选择版本  
  
    "Region": [             选择语言  
  
        "zh-CN"  
    ]  
},  
  
"Add":{                  InBox Apps：添加  
  
    "Schome": "Custom",    方案：选择以下节点，可接受值：Custom = 自定义  
  
    "Custom":{              方案节点：自定义  
  
        "AutoSearch": true,  自动从所有磁盘搜索缺少的软件包  
  
        "DependencyPackage": true, 安装 InBox Apps 应用时，允许自动组合依赖包  
  
        "OptimizeHardLink": true,  优化预配 Appx 包，通过用硬链接替换相同的文件  
  
        "Source": "auto",       添加来源，Auto = 自动从所有磁盘搜索，G:\Package = 指定安装包来源  
  
        "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5", 选择 GUID，封装脚本自定义规则路径：{所在盘符}:\YiSolutions\_Encapsulation\Modules\1.0.0.*\Functions\Custom，从文件里搜索：Solutions.Custom.Only.Language.psm1、  
Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1  
  
        "Apps": "auto"         InBox Apps：添加应用程序，Auto = 自动选择所有，自定义选择软件名：  
Clipchamp.Clipchamp, Microsoft.BingNews 等  
    },  
  
    "Assign": {}
```

```
},  
  
    "Update": {  
        "InBox Apps": 更新  
  
        "Sources": "Auto",  
        添加来源, Auto = 自动选择  
  
        "Region": [  
            选择语言  
  
            "zh-CN"  
  
        ]  
  
    },  
  
    "Remove": {  
        "InBox Apps": 删除  
  
        "Region": [  
            选择语言  
  
            "zh-CN"  
  
        ]  
  
    },  
  
    "MatchRemove": {  
        "InBox Apps": 匹配删除  
  
        "Guid": "bb60fdc0-944f-4bc8-b6c7-6174d34956a5", 选择 GUID, 封装脚本自定义规则路径: {所在盘符}:\\YiSolutions\\Encapsulation\\Modules\\1.0.0.*\\Functions\\Custom, 从文件里搜索: Solutions.Custom.Only.Language.psm1、Solutions.Custom.With.InBox.Apps.psm1、Solutions.Custom.Extension.psm1  
  
        "Apps": ""  
        指定要删除的软件名: Clipchamp.Clipchamp, Microsoft.BingNews 等  
  
    },  
  
    "CumulativeUpdate": {  
        累积更新  
  
        "Add": {  
            累积更新: 添加  
  
            "Schome": "Auto",  
            方案, 可接受值: Auto = 自动从公共库导入, Custom = 自定义来源  
  
            "Custom": [  
  
                "{MainMasterFolder}\\{ImageType}\\_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\{ArchC}\\Add",  
  
                "{Mount_To_Route}\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add",  
  
                "{Image_source}_Custom\\{Master}\\{Image}\\Update\\Add"  
  
            ],  
  
            "IsEvent": {  
                有任务时  
  
                "CuringUpdate": {  
                    ...  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
"isAllow": true,          固化更新  
  
"ResetBase": true,       深度清理  
  
"Defer": false           优化  
  
},  
  
"Superseded": {          清理取代的  
  
  "IsSuperseded": false, 允许清理取代的  
  
  "ExcludeRules": true, 包括过时的更新、组件等  
  
}  
  
}  
  
},  
  
"Del": {                累积更新：删除  
  
  "Schome": "Auto",    方案，可接受值：Auto = 自动从公共库导入，Custom = 自定义来源  
  
  "Custom": [  
  
    "{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Update\{ArchC}\Add",  
  
    "{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Update\Add",  
  
    "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Update\Add"  
  ],  
  
  "IsEvent": {          有任务时  
  
    "CuringUpdate": {  
  
      "isAllow": true,     固化更新  
  
      "ResetBase": true,  深度清理  
  
      "Defer": false      优化  
  
    },  
  
    "Superseded": {      清理取代的  
  
      "IsSuperseded": false, 允许清理取代的  
  
      "ExcludeRules": true, 包括过时的更新、组件等  
  
    }  
  }  
}
```

```
},  
  
"Drive": {  
    "Add": {  
        "Schome": "Auto",  
        "Custom": [  
            "{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Drive\ArchC\Add",  
            "{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Drive\Add",  
            "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Drive\Add"  
        ]  
    },  
    "Del": {  
        "Schome": "Auto",  
        "Custom": [  
            "{MainMasterFolder}\{ImageType}\_Custom\{Master}\{Image}\Drive\ArchC\Add",  
            "{Mount_To_Route}\{Master}\{Image}\Drive\Add",  
            "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Drive\Add"  
        ]  
    }  
},  
  
"WindowsFeatures": {  
    "Enable": [  
        "NetFx3",  
        "TelnetClient"  
    ],  
    "Disable": [  
        "TelnetClient"  
    ]  
},  
  
"PSFunctions": {  
    "Before": [],  
    "PowerShell 函数":  
        "PowerShell 函数：运行前"
```

```
"After": []                                PowerShell 函数: 完成后

},
"API": {
    "Before": [],                           API: 运行前
    "After": [],                           API: 完成后
},
"More": {                                    更多功能
    "CuringUpdate": {
        "isAllow": false,                  固化更新
        "ResetBase": true,                深度清理
        "Defer": false                   优化
    },
    "Superseded": {                      清理取代的
        "IsSuperseded": false,           允许清理取代的
        "ExcludeRules": true            包括过时的更新、组件等
    },
    "Healthy": true,                     健康
    "Report": {                          报告
        "InboxApps": true,              InBox Apps: 打印报告到日志里
        "Components": true,             组件: 打印报告到日志里
        "Drive": true,                 驱动: 打印报告到日志里
        "ImageLangue": true,            语言: 打印报告到日志里
    },
    "SaveTo": "{Image_source}_Custom\{Master}\{Image}\Report" 生成报告保存到
},
"Expand": {                                  扩展
    "Rebuild": true                    允许重建
},
```

```
"Eject":{  
    弹出  
  
    "Schome": "Save",  
    弹出方案, 可接受值: Save = 保存, DoNotSave = 不保存  
  
    "ForceEject": true  
    强行弹出  
  
}  
}  
]  
},  
  
"IsEvent":{  
    有任务时  
  
    "Scheduled":{  
        什么时候开始  
  
        "Schome": "Instantly",  
        方案, 选择以下节点, 可接受值: Custom = 自定义, Instantly = 立即执行  
  
        "Instantly": {},  
        方案节点: 立即执行  
  
        "Custom":{  
            方案节点: 自定义  
  
            "Sky": "0",  
            天  
  
            "Hour": "0",  
            小时  
  
            "Minute": "1"  
            分  
  
        }  
},  
}  
}  
}  
  
"AfterCompletion":{  
    允许清理 Temp 临时文件, 可接受值: True = 允许, False = 不处理  
  
    "Finish": "Pause"  
    完成后, 可接受值: NoProcess = 不处理, Pause = 暂停, Reboot = 重新启动计算机,  
    Shutdown = 关闭计算机  
  
}  
}  
}
```




Yi's SOLUTIONS

此副本自动驾驶配置方案隶属于 Yi's Solutions 内容，学习更多：

- Yi 的官方网站 | <https://fengyi.tel/solutions>
- Github | <https://github.com/ilikeyi/solutions>

作者：Yi

邮箱：775159955@qq.com, ilikeyi@outlook.com

文档版本：[1.5](#)

文档里包含的 Json 配置，最后测试时间：[1 / 2026](#)

文档最近更新日期：[1 / 2026](#)

建议或反馈：<https://github.com/ilikeyi/solutions/issues>